



# Notice de téléchargement de l'application NEOWAVE OTP Manager sous Windows, macOS et Linux

## PRESENTATION / GUIDE RAPIDE

NEOWAVE OTP Manager est une application qui permet de configurer et d'utiliser l'authentification par OTP (One Time Password) avec votre Winkeo ou Badgeo.

L'authentification par OTP fait partie des méthodes d'authentification multifacteur (MFA). Elle doit être utilisée en complément de votre mot de passe afin de rajouter une couche de sécurité.

## INSTALLATION

### Sous Windows :

Vous avez deux options pour utiliser l'application :

1. NeoOTP\_Install.exe : C'est un programme d'installation, recommandé pour installer proprement l'application dans votre environnement. Exécutez-le et suivez les instructions. L'application sera ensuite accessible depuis le menu Démarrer de Windows pour une utilisation simplifiée.
2. NeoOTP.exe : C'est l'exécutable autonome de l'application, vous pouvez le mettre sur votre PC et l'exécuter directement pour utiliser l'application.

### Sous macOS :

Ouvrez le fichier NeoOTP.dmg et faites glisser l'application "NeoOTP" vers votre dossier "Applications" pour l'installer. Vous pourrez ainsi accéder facilement à l'application via le Launchpad ou le Finder.

**REMARQUE :** Cette application OTP est conçue pour les Mac équipés de processeurs Apple Silicon (ARM64). Les systèmes macOS en architecture x86\_64 ne sont pas pris en charge.

## Sous Linux :

Vous disposez de trois formats pour l'installation selon votre distribution Linux :

1. NeoOTP.deb : Pour les distributions basées sur Debian/Ubuntu. Double cliquez sur le fichier ou installez le paquet via la commande "sudo dpkg -i NeoOTP.deb" puis "sudo apt-get install -f" pour résoudre les dépendances.
2. NeoOTP.rpm : Pour les distributions comme Fedora, CentOS, ou openSUSE. Double cliquez ou installez avec la commande "sudo rpm -i NeoOTP.rpm".
3. NeoOTP.AppImage : Format exécutable universel et portable. Rendez-le exécutable avec `chmod +x NeoOTP.appimage` puis lancez-le directement sans installation. Il ne sera cependant pas bien intégré si vous n'utilisez pas un outil dédié comme AppImageLauncher. Si le fichier ne se lance pas, installez fuse2: "sudo apt install libfuse2".

## UTILISATION

- Branchez votre token NEOWAVE et ouvrez l'application.
- Lors de votre première configuration 2FA sur le service de votre choix, récupérez la clé secrète fournie par le service, disponible sous forme de QR Code ou affichable pour copie.
- Collez cette clé secrète dans la page d'enrôlement de l'application NEOWAVE OTP Manager (bouton ) , et insérez le nom du compte. À défaut, importez dans l'application une capture d'écran du QR Code préalablement enregistrée sur votre ordinateur.
- Configuration terminée ! Votre code OTP est disponible sur la page principale de l'application. A chaque connexion au service, ouvrez l'application pour obtenir votre code OTP.

**NB** : Conservez les valeurs par défaut des options avancées, sauf si des paramètres spécifiques sont requis par le service.

## LICENCE ET ATTRIBUTIONS

### Application principale

NEOWAVE OTP Manager - Distribué sous licence **BSD 2-Clause License**.

Copyright (c) 2026 NEOWAVE

Tous droits réservés

Code source : Le code source de cette application est disponible sur demande. Contactez [contact@neowave.fr](mailto:contact@neowave.fr)